

Badge oublié

BADGE OUBLIE	1
SUR UN TOUCHPANEL	1
INSTALLATION.....	1
CONFIGURATION	1
<i>Badge oublié par mois</i>	2
GENERATION DES MOT DE PASSE	3
TICKET "BADGE OUBLIE"	3
IMPRESSION DEPUIS ORCADIA.....	4
<i>Configuration</i>	4
LISTE DES "BADGES OUBLIES" ET "TICKETS BADGE OUBLIE" UTILISES	4
DIVERS	5
A PROPOS DU SCRIPT BADGE_OUBLI.SQL	5
<i>Badge oublié par mois</i>	6

Nota : Voir Aussi le Chapitre "badge oublié" dans la doc "Touchpanel_Aides.html"

La fonction badge oublié permet à un élève de passer à la badgeuse malgré l'oubli de sa carte. Pour éviter les abus il y a cependant des restrictions sur son utilisation

Le nombre maximum d'oubli du badge par trimestre et par individu est géré depuis la fenêtre "**Badge oublié**" (menu "**Utilitaire / Badge oublié**").

Ce nombre est par défaut renseigné au niveau du régime. Il peut aussi être renseigné au niveau de l'individu.

Lorsque le nombre de passage fait avec la fonction "Badge oublié" dépasse le nombre maximum autorisé, le message "**Nbr Badge oublié dépassé**" s'affiche sur le TouchPanel.

Sur un TouchPanel

Cliquer sur le bouton  pour renseigner un numéro de badge oublié

La saisie du badge oublié doit être validée par un *mot de passe*. Ce mot de passe est renseigné dans la fenêtre de gestion des badges oubliés. Il doit être composé de 4 chiffres. Il est enregistré dans le champ « Individu.badge_oubli_pass ».


Si le TouchPanel dispose d'un lecteur Laser de code à barres, un ticket "Badge oublié" peut aussi être utilisé.

Installation

Dans OrcadiaCSV2, exécuter le script "*BADGE_OUBLI.sql*" pour créer les tables nécessaires
Voir aussi chapitre [A propos du script "badge_oubli.sql"](#)

Configuration

Sur un TouchPanel
Pour activer la fonction "Badge oublié" sur le TouchPanel



Dans le fichier Config.xml il est possible de régler le temps d'ouverture de la fenêtre "Badge oublié"

```
<badgeOublieDelaiMs>15000</badgeOublieDelaiMs>
```

"*badgeOublieDelaiMs*" est le délai d'ouverture (en millisecondes) de la fenêtre "Badge oublié".

Badge oublié par mois

Il est possible de gérer les badges oubliés par mois plutôt que par trimestre. Les limitations de nombre de badge oublié sont par mois et s'appliquent sur le mois courant.



Génération des mot de passe

Il y a 3 modes de génération de mot de passe :

- Aléatoire à 4 chiffres
- Mot de passe = num de badge
- Mot de passe = date naissance = 3002 pour le 30 février
-

Génération des mot de passe (4 chiffres) pour tous les individus

Seulement les individus qui n'en ont pas

Mot de passe aléatoire de 4 chiffres

Mot de passe (4 chiffres) = numero badge

Mot de passe = date de naissance jour/mois (2505) pour le 25 mai
Seulement pour les individus dont la date de naissance est renseignée

Liste des mot de passe

Liste des mot de passe "Badge oublié" >

tous les individus sans mot de passe seulement

avec mot de passe seulement

NOM_PRENOM	BADGE	Passe	date naissa	REGIME	STATUT	ETABLISSEME
▶ -SALAMA HASSANI		0707	07/07/1978		1	
ISAMBERT Gregory		0711	07/11/1978		1	LYCEE JEAN JAUF
NZE BIDZOUÉ BI NSOUME C	4397	2211	22/11/1980		1	
CONTE JEAN-BAPTISTE PEF	1939	1202	12/02/1981		1	
BIRE DANIEL DENIS	2086	1207	12/07/1982		1	
VAULBERT JULIEN	3525	2106	21/06/1983		1	
TERRISSON AUDREY	2784	3009	30/09/1983		1	
TESTE SEBASTIEN	2503	2002	20/02/1984		1	

Fermer

Ticket "badge oublié"

Un ticket badge oublié permet de passer sur un TouchPanel.
Le lecteur doit être de type laser.



Ce ticket peut être imprimé depuis la "Borne Orcadia" ou depuis le programme "Orcadia".

Si la propriété "**Pas de limite pour les ticket**" est coché (fenêtre badge oublié , onglet "configuration"), on ne contrôle pas le nombre de badge oublié utilisé par un individu.


Impression depuis Orcadia

Si la fonction est configurée l'impression se fait depuis le bouton "badge oublié"




Configuration

la configuration se fait dans la fenêtre de gestion des badges oubliés (Menu Utilitaires / badges oubliés")



Si la propriété "ne pas limiter les badges oubliés de type ticket" est cochée, il n'y a pas de contrôle du nombre de passage de type "Ticket badge oublié" par rapport aux limitation "badge oublié" définies.

Liste des "badges oubliés" et "tickets badge oublié" utilisés



Divers

On renseigne aussi la propriété **PASSAGE.badge_oubl**i = 1 et **passage.messages** = 'Badge **oublié**' (depuis version 1066)

A propos du script BADGE_OUBLI.sql

Nota : Avant il y avait 2 scripts "Badge_oubl.sql". Celui installé avec le programme BorneOrcadia et l'autre.

Le script de la borne avait des requêtes en plus (en vert dans le nouveau script) :

```
/* Arrêter le script si erreur : il a déjà été exécuté */
/* continue_if_error */
alter table INDIVIDU add BADGE_OUBLI_N_MAX integer;

/* continue_if_error */
alter table INDIVIDU add BADGE_OUBLI_PASS varchar(6);
/* continue_if_error */
alter table REGIME add BADGE_OUBLI_N_MAX integer;

/* continue_if_error */
drop table BADGE_OUBLI_INDIVIDU;
create table BADGE_OUBLI_INDIVIDU
(
INDIVIDU integer not null,
TRIMESTRE integer not null,
ANNEE integer not null,
NPASSAGE integer,

CONSTRAINT "PK_OUBLI_INDIVIDU" PRIMARY KEY ("INDIVIDU","TRIMESTRE","ANNEE")
);

/* continue_if_error */
ALTER TABLE "BADGE_OUBLI_INDIVIDU" ADD CONSTRAINT "FK_OUBLI_REF_INDIVIDU" FOREIGN KEY
("INDIVIDU") REFERENCES INDIVIDU ("ID") ON DELETE CASCADE;

commit;

/* continue_if_error */
create TABLE BADGE_OUBLI_PASSAGE
(
NUM integer not null,
INDIVIDU Integer NOT NULL,
BADGE varchar(14) not null,
JOURHEURE_CREATE TIMESTAMP,
JOURHEURE_PASSAGE TIMESTAMP,
N_TICKET_PRINTED integer,
CONSTRAINT BADGE_OUBLI_PASSAGE PRIMARY KEY (num)
);

/* continue_if_error */
ALTER TABLE BADGE_OUBLI_PASSAGE ADD CONSTRAINT FK_BADGE_OUBLI_PASSAGE_INDIV
FOREIGN KEY (INDIVIDU) REFERENCES INDIVIDU (ID) on delete cascade;

/* continue_if_error */
create generator BADGE_OUBLI_PASSAGE;
```

```
alter table PARAMETRES_GENERAUX add BADGE_OUBLI_MAX_PRINT integer;  
update PARAMETRES_GENERAUX set BADGE_OUBLI_MAX_PRINT = 3;
```

Sur les bases ou seul le script sans Borne avait été exécuté, il faudra exécuté en plus les requêtes manquantes.

Badge oublié par mois

```
alter table PARAMETRES_GENERAUX add BADGE_OUBLI_MOIS T_BOOL;  
update PARAMETRES_GENERAUX set BADGE_OUBLI_MOIS = 0;
```

Dans ce cas BADGE_OUBLI_INDIVIDU.TRIMESTRE correspond au mois et non au trimestre