

Etat des étiquettes photos

Suivant le format de vos photos et votre imprimante, il est nécessaires, lors de la première utilisation, de faire des essais et éventuellement des réglages.

Pour faire des essais sans gaspiller de feuille d'étiquettes, utilisez des feuilles A4 normales sur lesquels vous aurez tracé le bord des étiquettes.

Vos paramètres sont enregistrés et vous n'aurez pas à les renseigner de nouveau.

Sommaire

Imprimer au format paysage ou portrait

Mode : Les photos s'adaptent à l'étiquette (Taille réglable)

Mode : Les photos ne sont pas déformées

Réglages des marges / taille

Réglages du centrage des photos par rapport aux étiquettes
Réglages de la taille de la photo

Imprimer sur une feuille d'étiquettes déjà utilisée

Exemples des différents modes

Photos non déformées portrait
Photos déformées Portrait
Photo déformées Paysage
Photos non déformées Paysage

Photos

Sélections :

Mise en page Etablissements Divisions Régimes Statuts Individu

☒ Imprimer le badge Imprimer à partir de l'étiquette num : 1

☒ Imprimer le nom

☒ Seulement les individus qui ont un badge

☐ Imprimer au format paysage

☐ Les photos ne sont pas déformées

☒ Les photos s'adaptent à l'étiquette (Taille réglable) Aide ?

Réglager les marges, la taille, ... Rétablir les marges, taille par défaut

Imprimer au format paysage ou portrait

Suivant le format de vos photos il peut être préférable de choisir l'un ou l'autre. Faites des essais.

Mode : Les photos s'adaptent à l'étiquette (Taille réglable)

Dans ce mode, la photo prend la taille de l'étiquette. la largeur et la hauteur de l'image affichée sont fixes.

Pour que les photos soient moins déformées et pour les adapter au mieux à l'étiquettes vous pouvez régler :

- La largeur de la photo en pourcent (de 70 à 110)
- La hauteur de la photo en pourcent (de 70 à 110)
- +/- marge gauche de l'étiquette (de -5 à +10)
- +/- marge haute de l'étiquette (de -5 à +10)

Mode : Les photos ne sont pas déformées

Dans ce mode, la photo garde ses proportions originales. La largeur et la hauteur de l'image affichée sont variables.

Dans ce mode, il n'est pas possible de régler la taille de la photo.

Réglages des marges / taille

Cliquer sur le bouton "**Régler les marges , taille, ..**"

Pour rétablir les paramètres par défaut, cliquer sur "**Rétablir les marges ...**"

Les réglages sont enregistrés séparément pour l'orientation "Portrait" et "paysage".

Mise en page PAYSAGE			
	Désignation	Type	Valeur
▶	+/- Marge gauche de la page	entier	0
	+/- Marge haute de la page	entier	0
	+/- marge gauche de l'étiquette	entier	0
	+/- marge haute de l'étiquette	entier	0
	Largeur photo en pourcent	entier	100
	Hauteur photo en pourcent	entier	100
	+/- hauteur ligne	entier	0
	+/- largeur colonne	entier	0

Réglages du centrage des photos par rapport aux étiquettes

A régler si les photos sont décalées avec les paramètres par défaut
Cela peut dépendre de l'imprimante.

- + **marge gauche de la page (0 à 10)**
- +/- **marge haute de la page (-20 à +20)**
- +/- **Hauteur ligne (-10 à +10)**
- +/- **largeur colonne (-10 à +10)**

Réglages de la taille de la photo


- La largeur de la photo en pourcent (de 70 à 110)
- La hauteur de la photo en pourcent (de 70 à 110)
- +/- marge gauche de l'étiquette (de -5 à +10)
- +/- marge haute de l'étiquette (de -5 à +10)

Imprimer sur une feuille d'étiquettes déjà utilisée

Pour cela, renseigner le numéro de la première étiquette à imprimer.

Exemples des différents modes

Photos non déformées portrait



Photos déformées Portrait




Photo déformées Paysage



Photos non déformées Paysage



